TUTORIEL

Pilotage du logiciel D::Light via iPhone

Par: quaidesarts le 31/05/2011

Matériel utilisé pour ce tutoriel :

- Ordinateur portable sur Windows XP SP3 avec carte wifi
- iPhone 4 sous os 4.3.3
- Interface ENTTEC USB DMX PRO

Logiciel pour PC:

- D::Light version 3.0.6_b3
- TouchOSCEditor version 1.5.1

Application iPhone

- touchOSC version 1.7.1

1) Avant propos

Ce tutoriel à pour but de vous aider à utiliser D::Light avec votre iPhone comme télécommande wifi de ce logiciel.

2) Sur l'iPhone

Installer l'application touchOSC disponible sur iTunes à 3,99€.

3) Sur le PC

Installer D::Light en vous rendant sur le site : www.nicole-banana.com onglet download (une authentification est obligatoire pour accéder à cette onglet)


4) Créer un réseau wifi entre le PC et l'iPhone

Ma solution est de créer un réseau wifi ad'hoc avec adresse IP fixe. C'est à mon sens la façon la plus stable entre ce deux plateformes concurrentes...

Pour une connexion wifi longue distance, préférez l'utilisation d'un point d'accès.


a) Paramétrer votre carte wifi du PC

- Panneau de configuration
 - Connexions réseau
 - Connexion réseau sans fil
 - Propriétés
 - Protocole internet (TCP/IP)



b) Créer un réseau wifi ad'hoc

- Panneau de configuration
 - o Connexion réseau
 - Connexion réseau sans fil
 - Propriétés
 - o Configuration réseau sans fil
 - Ajouter



Attention de bien cocher la case « Ceci est un réseau d'égal à égal » Pour ce tutoriel, j'ai créé un réseau SSID s'appelant « regie quai des arts »

c) Vous connecter au réseau sans fil

- o Afficher les réseaux sans fil disponible
 - « regie quai des arts » > connecter

d) Sur votre iPhone

- o Réglages
 - Wifi
 - o Cliquer sur « regie quai des arts »
 - Paramétrer comme ceci



e) Tester votre connexion wifi

- Menu démarrer
 - Exécuter
 - Taper la commande ping 192.168.1.2
 - Voici le résultat que vous devez avoir

5) Sur votre PC

- a) Installer et lancer le logiciel touchOSC Editor disponible ici : http://hexler.net/software/touchosc
- b) Télécharger le fichier *dlight-pad_1.8.touchosc* disponible sur le site www.nicole-banana.com onglet download
- c) Sur touchOSC Editor
 - Cliquer sur Open
 - Ouvrez le fichier dlight-pad_1.8.touchosc précédemment téléchargé et décompréssé
 - Cliquer sur Sync




6) Sur votre iPhone

- a) Lancer l'application touchOSC
- b) Entrer les paramètres suivants





- c) Aller chercher le layout en cliquant sur :
 - Layout
 - o Add
 - Nom du PC
 - dlight-pad_1.8



7) Sur le PC

- a) Lancer le logiciel DLight
- b) Cliquer sur File
 - New
 - Display
 - Setup
 - Onglet OSC
 - Cliquer sur le point rouge
 - Cocher la case OFF (qui doit se changer en ON)
 - Sauvegarder votre session sans fermer le menu Setup

8) ENJOY !!!